



RIB

Presto

Excel2Presto

Complemento de Excel que se entrega gratuitamente con Presto y que permite importar a Presto cualquier hoja Excel que contenga unas mediciones, un presupuesto o un cuadro de precios

Copyright © 2026 by RIB Software SE and its subsidiaries.

This publication is protected by copyright, and permission must be obtained from the publisher prior to any prohibited reproduction, storage in a retrieval system, or transmission in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording, or likewise.

Índice

Objetivo.....	3
Condiciones de la hoja Excel.....	4
¿Qué información se extrae de Excel a Presto?.....	4
Un proceso automatizado.....	5
Opciones generales.....	6
Opciones sobre filas, columnas y celdas.....	6
Reutilización de la configuración.....	6
Ejemplos de hojas Excel convertidas con Excel2Presto.....	7
Preguntas y respuestas sobre Excel2Presto.....	9
Condiciones de uso de Excel2Presto.....	9
Posibilidades generales.....	10
Estructura de capítulos.....	12
Códigos.....	12
Textos y resúmenes.....	14
Libros Excel de varias hojas.....	15
Excel.....	16
Errores.....	16

Objetivo

El manual contiene las instrucciones de uso detalladas, junto con tutoriales para importar varios ejemplos de hojas de Excel.

Las empresas constructoras y las oficinas de proyectos envían todo tipo de hojas de cálculo que hay que convertir a Presto para utilizarlo en el tratamiento posterior de la información.

Entre estas hojas hay:

- Presupuestos con mediciones, sin precios, que desean pasar a Presto para analizar la oferta.
- Presupuestos hechos directamente en hojas Excel, para incorporar a Presto y seguir trabajando con ellos.
- Cuadros de precios o tarifas que sólo están disponibles en hojas Excel.

The image displays four different Excel spreadsheet templates used for project budgeting and estimation. Each template is shown in a separate window, highlighting various data structures and formatting styles used in construction project management.

Hojas Excel para convertir a Presto

El tratamiento habitual requiere mucho trabajo manual de adaptación de la hoja y, generalmente, escribir macros o complementos de Excel para cada caso.

Capítulo: 01		EXPLANACIONES	
Capítulo: 01.01		DEMOLICIONES	
01.01.01	m3	DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE Y DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN- CIA DE 60 km.	
01.01.02			
01.01.03			
01.01.04			
01.01.05			
01.01.06			
01.01.07			
01.01.08			
01.01.09			
01.01.10			
01.01.11			
01.01.12			
01.01.13			
01.01.14			
01.01.15			
01.01.16			
01.01.17			
01.01.18			
01.01.19			
01.01.20			
01.01.21			
01.01.22			
01.01.23			
01.01.24			
01.01.25			
01.01.26			
01.01.27			
01.01.28			
01.01.29			
01.01.30			
01.01.31			
01.01.32			
01.01.33			
01.01.34			
01.01.35			
01.01.36			
01.01.37			
01.01.38			
01.01.39			
01.01.40			
01.01.41			
01.01.42			
01.01.43			
01.01.44			
01.01.45			
01.01.46			
01.01.47			
01.01.48			
01.01.49			
01.01.50			
01.01.51			
01.01.52			
01.01.53			
01.01.54			
01.01.55			
01.01.56			
01.01.57			
01.01.58			
01.01.59			
01.01.60			
01.01.61			
01.01.62			
01.01.63			
01.01.64			
01.01.65			
01.01.66			
01.01.67			
01.01.68			
01.01.69			
01.01.70			
01.01.71			
01.01.72			
01.01.73			
01.01.74			
01.01.75			
01.01.76			
01.01.77			
01.01.78			
01.01.79			
01.01.80			
01.01.81			
01.01.82			
01.01.83			
01.01.84			
01.01.85			
01.01.86			
01.01.87			
01.01.88			
01.01.89			
01.01.90			
01.01.91			
01.01.92			
01.01.93			
01.01.94			
01.01.95			
01.01.96			
01.01.97			
01.01.98			
01.01.99			
01.02.00			
01.02.01			
01.02.02			
01.02.03			
01.02.04			
01.02.05			
01.02.06			
01.02.07			
01.02.08			
01.02.09			
01.02.10			
01.02.11			
01.02.12			
01.02.13			
01.02.14			
01.02.15			
01.02.16			
01.02.17			
01.02.18			
01.02.19			
01.02.20			
01.02.21			
01.02.22			
01.02.23			
01.02.24			
01.02.25			
01.02.26			
01.02.27			
01.02.28			
01.02.29			
01.02.30			
01.02.31			
01.02.32			
01.02.33			
01.02.34			
01.02.35			
01.02.36			
01.02.37			
01.02.38			
01.02.39			
01.02.40			
01.02.41			
01.02.42			
01.02.43			
01.02.44			
01.02.45			
01.02.46			
01.02.47			
01.02.48			
01.02.49			
01.02.50			
01.02.51			
01.02.52			
01.02.53			
01.02.54			
01.02.55			
01.02.56			
01.02.57			
01.02.58			
01.02.59			
01.02.60			
01.02.61			
01.02.62			
01.02.63			
01.02.64			
01.02.65			
01.02.66			
01.02.67			
01.02.68			
01.02.69			
01.02.70			
01.02.71			
01.02.72			
01.02.73			
01.02.74			
01.02.75			
01.02.76			
01.02.77			
01.02.78			
01.02.79			
01.02.80			
01.02.81			
01.02.82			
01.02.83			
01.02.84			
01.02.85			
01.02.86			
01.02.87			
01.02.88			
01.02.89			
01.02.90			
01.02.91			
01.02.92			
01.02.93			
01.02.94			
01.02.95			
01.02.96			
01.02.97			
01.02.98			
01.02.99			
01.03.00			
01.03.01			
01.03.02			
01.03.03			
01.03.04			
01.03.05			
01.03.06			
01.03.07			
01.03.08			
01.03.09			
01.03.10			
01.03.11			
01.03.12			
01.03.13			
01.03.14			
01.03.15			
01.03.16			
01.03.17			
01.03.18			
01.03.19			
01.03.20			
01.03.21			
01.03.22			
01.03.23			
01.03.24			
01.03.25			
01.03.26			
01.03.27			
01.03.28			
01.03.29			
01.03.30			
01.03.31			
01.03.32			
01.03.33			
01.03.34			
01.03.35			
01.03.36			
01.03.37			
01.03.38			
01.03.39			
01.03.40			
01.03.41			
01.03.42			
01.03.43			
01.03.44			
01.03.45			
01.03.46			
01.03.47			
01.03.48			
01.03.49			
01.03.50			
01.03.51			
01.03.52			
01.03.53			
01.03.54			
01.03.55			
01.03.56			
01.03.57			
01.03.58			
01.03.59			
01.03.60			
01.03.61			
01.03.62			
01.03.63			
01.03.64			
01.03.65			
01.03.66			
01.03.67			
01.03.68			
01.03.69			
01.03.70			
01.03.71			
01.03.72			
01.03.73			
01.03.74			
01.03.75			
01.03.76			
01.03.77			
01.03.78			
01.03.79			
01.03.80			
01.03.81			
01.03.82			
01.03.83			
01.03.84			
01.03.85			
01.03.86			
01.03.87			
01.03.88			
01.03.89			
01.03.90			
01.03.91			
01.03.92			
01.03.93			
01.03.94			
01.03.95			
01.03.96			
01.03.97			
01.03.98			
01.03.99			
01.04.00			
01.04.01			
01.04.02			
01.04.03			
01.04.04			
01.04.05			
01.04.06			
01.04.07			
01.04.08			
01.04.09			
01.04.10			
01.04.11			
01.04.12			
01.04.13			
01.04.14			
01.04.15			
01.04.16			
01.04.17			
01.04.18			
01.04.19			
01.04.20			
01.04.21			
01.04.22			
01.04.23			
01.04.24			
01.04.25			
01.04.26			
01.04.27			
01.04.28			
01.04.29			
01.04.30			
01.04.31			
01.04.32			
01.04.33			
01.04.34			
01.04.35			
01.04.36			
01.04.37			
01.04.38			
01.04.39			
01.04.40			
01.04.41			
01.04.42			
01.04.43			
01.04.44			
01.04.45			
01.04.46			
01.04.47			
01.04.48			
01.04.49			
01.04.50			
01.04.51			
01.04.52			
01.04.53			
01.04.54			
01.04.55			
01.04.56			
01.04.57			
01.04.58			
01.04.59			
01.04.60			
01.04.61			
01.04.62			
01.04.63			
01.04.64			
01.04.65			
01.04.66			
01.04.67			
01.04.68			
01.04.69			
01.04.70			
01.04.71			
01.04.72			
01.04.73			
01.04.74			
01.04.75			
01.04.76			
01.04.77			
01.04.78			
01.04.79			
01.04.80			
01.04.81			
01.04.82			
01.04.83			
01.04.84			
01.04.85			
01.04.86			
01.04.87			
01.04.88			
01.04.89			
01.04.90			
01.04.91			
01.04.92			
01.04.93			
01.04.94			
01.04.95			
01.04.96			
01.04.97			
01.04.98			
01.04.99			
01.05.00			
01.05.01			
01.05.02			
01.05.03			
01.05.04			
01.05.05			
01.05.06			
01.05.07			
01.05.08			
01.05.09			
01.05.10			
01.05.11			
01.05.12			
01.05.13			
01.05.14			
01.05.15			
01.05.16			
01.05.17			
01.05.18			
01.05.19			
01.05.20			
01.05.21			
01.05.22			
01.05.23			

las partidas, a fin de generar la estructura correcta del presupuesto y asignando cada columna a un campo de Presto, que se puede modificar manualmente.

- Si los conceptos no tienen códigos se reconstruyen a partir de los niveles de subcapítulos, o se crean directamente, en otros casos.
- Se pueden identificar los resúmenes, la unidad de medida, el precio unitario, la cantidad y las columnas de mediciones. Si hay una columna para la cantidad de cada línea de medición las demás dimensiones se importan anuladas. Los importes y los totales se recalculan posteriormente en Presto.
- Se recuperan los textos largos de las unidades de obra y se concatenan si figuran separados en líneas sucesivas, como ocurre en muchos casos. También se unen si figuran en más de una columna.
- Si los conceptos tienen descomposiciones, se pueden recuperar además las naturalezas de maquinaria, mano de obra y materiales.

Un proceso automatizado

El proceso de importación consiste en ejecutar el analizador de Excel2Presto sobre la hoja de cálculo, ver las decisiones tomadas automáticamente, modificar las opciones y volver a ejecutar el analizador, repitiendo el proceso hasta que el resultado sea el deseado.

Hoja1 Colores						
	A-0 Conceptos.	A-1 Conceptos.	B Conceptos.Resumen	C Relaciones	D Conceptos.	E Conceptos.Pres
1	E04		CIMENTACIONES	1		12126,74
2		E04CAM...	HORMIGÓN HA-25/P/40/11a CIM V...	1,21	m3	206,89
3		E04LAG...	HORMIGÓN HA-25/P/20/1 V.GRÚA...	18,51	m3	248,11
4		E04PI170	PILOTE ENTUBACIÓN PERDIDA ...	67,65	m	107,67
5	E05		ESTRUCTURAS	1		22056,26
6		E05AAT...	PILAR PERFIL TUBULAR CUADR...	0,02	m	157,58
7		E05HFA...	FORJADO VIGUETAS AUTORRE...	126	m2	51,03
8		E05HF1010	FORJADO IN SITU HORIZONTAL ...	96,25	m2	46,85
9		E05HF1040	FORJADO IN SITU HORIZONTAL ...	38,46	m2	50,88
10		E05HSA...	HORMIGÓN ARMADO HA-35/P/20...	4,1	m3	452,34
11		E05PE050	ESCALERA H.A. TIPO C SIN ANG...	1	u	922,02
12		E05PE090	ESCALERA H.A. RECTA SIN ANG...	2	u	719,45
13		E05PM030	MURO H.A. AUTOPORTANTE e=...	18,55	m2	113,48
14		E05PM060	MURO SEMIPREFABRICADO DOB...	31,33	m2	90,54
15	E06		PIEDRA NATURAL	1		5409,56
16		E06CCS...	CHAPADO CALIZA SAN VICENTE ...	63,41	m2	76,8
17		E06CP100	CHAPADO PIZARRA VERDE ENCI...	7,13	m2	75,69
18	E07		CERRAMIENTOS Y DIVISIONES	1		71153,88
19		E07CHB...	CERRAMIENTO H-M250+XPS130...	364,54	m2	73,38
20		E07HHA...	PANEL PREFABRICADO HORMIG...	230,36	m2	71,66
21		E07HHA...	PANEL PREFABRICADO HORMIG...	196	m2	94,11

Analizador de hojas Excel

Una vez exportada a Presto, se puede revisar y terminar de ajustar el presupuesto para que cuadre con la información recibida.

Opciones generales

Estas opciones permiten ajustarse a las características de la hoja:

- Descartar filas que sólo tienen títulos, subtotales o valores aislados irrelevantes, definiendo el mínimo número de celdas que deben tener contenido válido en una fila.
- Definir el mínimo número de celdas que deben tener contenido del tipo asignado a una columna para que sea válida.
- Admitir como válidas solo las filas donde tiene un código válido la celda que corresponde a la columna de códigos.
- Unificar filas en una, cuando el código está en la última, rellenando un código vacío con el anterior.
- Cuando hay varios niveles de subcapítulos, generar los códigos sumando a los del concepto superior.
- Separar los códigos que tienen puntos, barras o guiones.
- Crear varias columnas distintas para cada nivel de código a fin de obtener un árbol jerárquico.
- Añadir un sufijo a los códigos iguales para que se puedan insertar bajo un mismo concepto superior.
- Crear resúmenes completos cuando los textos requieren tener en cuenta los superiores, como "Hormigón", "Para armar", "HA-20".
- Eliminar textos en todas las celdas, como "CAPÍTULO :".

Opciones sobre filas, columnas y celdas

Establecen el comportamiento de filas, columnas o celdas completas.

- Definir la primera y última línea a analizar, para importar una hoja parcialmente o por zonas.
- Anular una línea para que no se importe o definirla como capítulo, lo que se aplicará a todas las que tengan la misma combinación de celdas con datos y vacías.
- Descartar las celdas que no cuadren con el tipo numérico o alfanumérico de la columna.
- No tener en cuenta celdas con un contenido, como "TOTAL IMPORTE".

Reutilización de la configuración

Las opciones de importación que se han utilizado para importar un determinado tipo de hojas de cálculo se pueden guardar y recuperar posteriormente para aplicar a hojas similares, así como el esquema de colores.

Si la hoja ya se convirtió anteriormente, o se importó una hoja con la misma configuración de columnas, Excel2Presto busca y aplica la combinación de opciones usada.

Ejemplos de hojas Excel convertidas con Excel2Presto

Las siguientes hojas Excel se han convertido a Presto con poca o ninguna intervención manual sobre el resultado.

Código				NatC	Resumen	CanPres	Ud	Pres	ImpPres
1/0	-	0	1	DGC		1	0	0	
2/1	-	1	01	EXPLANACIONES		1	0	0	
3/2	-	1.1	01.01	DEMOLICIONES		1,0000	0	0	
4/3	-	1.1.1	01.01.01	DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN E	m3	8,44	0	0	
5/4	-	1.1.1.1	M000000002	Capataz	0,009 h	20,54	0,18		
6/4	-	1.1.1.2	M000000003	Oficial 1a	0,018 h	20,36	0,37		
7/4	-	1.1.1.3	M000000006	Peón especialista	0,036 h	16,77	0,60		
8/4	-	1.1.1.4	Q040201A10	Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia	0,018 h	44,39	0,80		
9/4	-	1.1.1.5	Q030001A15	Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa	0,018 h	5,26	0,09		
10/4	-	1.1.1.6	Q040101C01	Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m3)	0,018 h	74,48	1,34		
11/4	-	1.1.1.7	Q060204A01	Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia	0,054 h	87,45	4,72		
12/4	-	1.1.1.8	Q160302A01	Equipo oxicorte	0,018 h	2,70	0,05		
13/4	-	1.1.1.9	Q010000A30	Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de pote	0,018 h	16,01	0,29		
14/3	-	1.1.2	01.01.02	DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO V/ DESES	m3	30,60	0		
15/4	-	1.1.2.1	M000000002	Capataz	0,030 h	20,54	0,62		
16/4	-	1.1.2.2	M000000003	Oficial 1a	0,060 h	20,36	1,22		
17/4	-	1.1.2.3	M000000006	Peón especialista	0,120 h	16,77	2,01		
18/4	-	1.1.2.4	Q040006B10	Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa	0,060 h	82,70	4,96		
19/4	-	1.1.2.5	Q030001A15	Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa	0,060 h	7,74	0,46		
20/4	-	1.1.2.6	Q040101C01	Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m3)	0,060 h	74,48	4,47		
21/4	-	1.1.2.7	Q060204A01	Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia	0,180 h	87,45	15,74		
22/4	-	1.1.2.8	Q160302A01	Equipo oxicorte	0,060 h	2,70	0,16		
23/4	-	1.1.2.9	Q010000A30	Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de pote	0,060 h	16,01	0,96		
24/3	-	1.1.3	01.01.03	DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA V/ DESES	m3	27,95	0		
25/4	-	1.1.3.1	M000000002	Capataz	0,027 h	20,54	0,55		
26/4	-	1.1.3.2	M000000003	Oficial 1a	0,055 h	20,36	1,12		
27/4	-	1.1.3.3	M000000006	Peón especialista	0,109 h	16,77	1,83		

Importación del cuadro de precios de la DG de Carreteras, entregado en PDF

El proceso de conversión de este archivo se describe paso a paso en el tutorial incluido en el manual de Excel2Presto

Código				NatC	le	Resumen	CanPres	Ud	Pres	ImpPr...
1/0	-	0	1	Sheet1			1	0	0	
2/1	-	1	Sheet1	Sheet1			1	0	0	
3/2	-	1.1	2	BILL 3			1,00	0	0	
4/2	-	1.2	4	GENERAL PRINCIPLES			1,00	0	0	
5/3	-	1.2.1.6		The Contractor is to note that the following listed items:			1,00	item	0	
6/3	-	1.2.2.8		The Contractor is to include for supplying materials an			1,00	item	0	
7/3	-	1.2.3.10		The Contractor is to include here or elsewhere in the Te			1,00	item	0	
8/2	-	1.3	12	B SITEWORK			1,00	0	0	
9/3	-	1.3.1.14		Excavating to reduce levels; compacting bottom of exc			1,00	item	0	
10/2	-	1.4	16	C CONCRETEWORK			1,00	0	0	
11/2	-	1.5	18	Plain Poured Concrete; Strength Class C25; as specified			1,00	0	0	
12/3	-	1.5.1.20		Blinding			5,00	m²	0	
13/2	-	1.6	23	Reinforced Poured Concrete; Strength Class C60; as sp			1,00	0	0	
14/3	-	1.6.1.25		Beds; 500 thick			50,00	m²	0	
15/3	-	1.6.2.27		Walls; 1500 thick			90,00	m²	0	
16/2	-	1.7	29	Reinforcement; as specified 032001.1; quantities calcul			1,00	0	0	
17/3	-	1.7.1.31		Bars; straight or bent; various diameters; in insitu con			23,00	t	0	
18/2	-	1.8	33	Shuttering; as specified 03100; finish type CON-101			1,00	0	0	
19/3	-	1.8.1.35		Sides of foundations			25,00	m²	0	
20/3	-	1.8.2.37		Sides of walls; cutting to profile; curved work to define			120,00	m²	0	
21/3	-	1.8.3.39		Returns to walls; 1500 wide; curved work to defined ra			6,00	m	0	
22/3	-	1.8.4.41		Returnstowalls;1500 wide; curved work to defined radiu			8,00	m	0	
23/2	-	1.9	43	Sundries			1,00	0	0	
24/3	-	1.9.1.45		Surface finishes; travelling toas of slabs; floor slab			96,00	m²	0	

Bill of Quantities convertida a Presto para ofertar

#	A	B	C	D	E	F	G
3	ASSUNTO:	PREÇO DE MERCADO					
4	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
6	1	INFRAESTRUTURA				1.515.877,01	
7	1.1	Reaterro e compactação	m³	223,07	30,83	6.877,25	
8	1.2	Estacas pré-moldadas de concreto F = 50 cm para 120 tf + Cravação de estaca pré-fabricada	m	1.716,00	626,86	1.075.691,76	
9	1.3	Emenda de estaca pré-moldada Ø0,50m para carga de trabalho de 100tf	unid.	150,00	500,00	75.000,00	
10	1.4	Fornecimento Cravação de Estaca metálica W250x101 (Aço ASTM A572 Gr 50)	kg	30.431,14	11,37	346.002,06	
11	1.5	Escavação manual	m³	254,15	48,42	12.305,94	
12	2	ENCONTROS				167.839,72	
13	2.1	Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC	m³	4,13	392,70	1.621,85	
14	2.2	Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC	m³	101,01	554,43	56.002,97	
15	2.3	Forma comum de madeira	m²	167,12	69,35	11.589,77	
16	2.4	Aparelho apoio em neoprene fretado	dm³	45,13	70,10	3.163,61	
17	2.5	Forma comum de madeira plastificada	m²	318,59	55,60	17.713,60	
18	2.6	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25	kg	17,00	8,94	153,98	
19	2.7	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	8.612,20	9,01	77.595,92	
20	3	MESOESTRUTURA				172.495,60	
21	3.1	Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC	m³	129,92	554,43	72.031,55	
22	3.2	Forma comum de madeira plastificada	m²	563,81	55,60	31.347,84	
23	3.3	Aparelho apoio em neoprene fretado-form e aplic.	dm³	415,35	70,10	9.488,04	
24	3.4	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 5	kg	6.618,00	9,01	59.628,18	
25	4	SUPERESTRUTURA				3.702.196,89	
26	4.1	Concr. fck=10MPa c. raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC	m³	38,12	392,70	14.969,72	
27	4.2	Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC	m³	236,47	554,43	131.106,06	
28	4.3	Forma comum de madeira	m²	375,54	55,60	20.859,82	
29	4.4	Forma comum de madeira	m²	535,82	58,02	31.082,08	
30	4.5	Forma comum de madeira	m²	555,35	69,35	38.513,52	
31	4.6	Forma plastificada para concreto protendido ou aparente	m²	5.570,84	86,78	483.437,50	
32	4.7	Forma de placa compensada plastificada	m²	131,51	55,60	7.311,96	

	Código	NatC	le	Resumen	CanPres Ud	Pres	ImpPres
1/0	0	0	0	OAE Km 119	1	5.591.586,81	5.591.586,81
2/1	-1	0	0	OAE Km 119	1	5.591.586,81	5.591.586,81
3/2	-1.1	1	0	INFRAESTRUTURA	1,00 m3	1.515.877,01	1.515.877,01
4/3	1.1.1	1.1	0	Reaterro e compactação	223,07 m³	30,83	6.877,25
5/3	1.1.2	1.2	0	Estacas pré-moldadas de concreto F = 50 cm para 1	1.716,00 m	626,86	1.075.691,76
6/3	1.1.3	1.3	0	Emenda de estaca pré-moldada Ø0,50m para carga	150,00 uni	500,00	75.000,00
7/3	1.1.4	1.4	0	Fornecimento Cravação de Estaca metálica W250x101	30.431,14 kg	11,37	346.002,06
8/3	1.1.5	1.5	0	Escavação manual	254,15 m³	48,42	12.305,94
9/2	1.2	2	0	ENCONTROS	1,00 kg	167.839,72	167.839,72
10/3	1.2.1	2.1	0	Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC	4,13 m³	392,70	1.621,85
11/3	1.2.2	2.2	0	Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC	101,01 m³	554,43	56.002,97
12/3	1.2.3	2.3	0	Forma comum de madeira	167,12 m²	69,35	11.589,77
13/3	1.2.4	2.4	0	Aparelho apoio em neoprene fretado	45,13 dm³	70,10	3.163,61
14/3	1.2.5	2.5	0	Forma comum de madeira plastificada	318,59 m²	55,60	17.713,60
15/3	1.2.6	2.6	0	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 2	17,00 kg	8,94	153,98
16/3	1.2.7	2.7	0	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 5	8.612,20 kg	9,01	77.595,92
17/2	1.3	3	0	MESOESTRUTURA	1,00 kg	172.495,60	172.495,60
18/3	1.3.1	3.1	0	Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC	129,92 m³	554,43	72.031,55
19/3	1.3.2	3.2	0	Forma comum de madeira plastificada	563,81 m²	55,60	31.347,84
20/3	1.3.3	3.3	0	Aparelho apoio em neoprene fretado-form e aplic.	415,35 dm³	70,10	9.488,04
21/3	1.3.4	3.4	0	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 5	6.618,00 kg	9,01	59.628,18
22/2	1.4	4	0	SUPERESTRUTURA	1,00 und	3.702.196,89	3.702.196,89
23/3	1.4.1	4.1	0	Concr. fck=10MPa c. raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC	38,12 m³	392,70	14.969,72
24/3	1.4.2	4.2	0	Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC	236,47 m³	554,43	131.106,06
25/3	1.4.3	4.3	0	Forma comum de madeira	375,54 m²	55,60	20.859,82
26/3	1.4.4	4.4	0	Forma comum de madeira	535,82 m²	58,02	31.082,08
27/3	1.4.5	4.5	0	Forma comum de madeira	555,35 m²	69,35	38.513,52
28/3	1.4.6	4.6	0	Forma plastificada para concreto protendido ou apa	5.570,84 m²	86,78	483.437,50
29/3	1.4.7	4.7	0	Forma de placa compensada plastificada	131,51 m²	55,60	7.311,96
30/3	1.4.8	4.8	0	Aço para concreto protendido (CP 190R6)	25.632,00 kg	17,60	451.123,20
31/3	1.4.9	4.9	0	An. Ancl. cabos post. Btu 18 rast 12,7mm	66,00 und	2.365,90	221.471,00

Presupuesto de infraestructura para Brasil

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I
11	Cap.	Sub.	Cap.	Sub.	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PARCIAL
12	1.00		Cap.		EDIFICIO ADMINISTRACIÓN				
13	1.00		Cap.		OBRAS PRELIMINARES				
14	1	1	Sub.		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				
15	1	1	Apu.		LOCALIZACIÓN TOPOGRAFICA CIMENTACION	m2	6.236,28	1.052,00	6.560.567,00
16	2	2	Apu.		REPLANTEO Y TRAZADO EJES CONSTRUCCION	m2	6.236,28	1.924,00	11.998.603,00
17	2	2	Sub.		CAMPAMENTO Y PROVISIONALES				
18	1	1	Apu.		CAMPAMENTO M2	m2	216,00	174.206,00	37.628.496,00
19	2	2	Apu.		RED AGUA PROVISIONAL (50 M.)	un	6,00	376.705,00	2.260.230,00
20	3	3	Apu.		RED ELECTRICA MT PROVISIONAL	un	1,00	45.872.000,00	45.872.000,00
21	4	4	Apu.		RED ELECTRICA PROVISIONAL (50 M.)	un	6,00	897.143,00	5.382.858,00
22	5	5	Apu.		RED INSTALACIONES TELEFONICAS	un	3,00	124.614,00	373.842,00
23	6	6	Apu.		RED INSTALACIONES ELECTRICAS	un	2,00	1.953.334,00	3.906.668,00
24	7	7	Apu.		TABLERO ELECTRICO PROVISIONAL 18 CTS	un	6,00	480.313,00	2.881.878,00
25	3	3	Sub.		DEMOLICIONES Y RETIROS				
26	1	1	Apu.		DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	m3	871,16	32.287,00	28.398.303,00
27	2	2	Apu.		DEMOLICION CAJUELAS	m3	41,66	81.728,00	3.404.788,00
28	3	3	Apu.		DEMOLICION CAJAS	m3	7,38	81.728,00	603.152,00
29	4	4	Apu.		DESENRAICE Y TRANSPORTE ARBOLES DE GRAN PORTE >= 20,0 METROS	un	25,00	1.404.467,00	35.111.675,00
30	2.00		Cap.		CIMENTACIONES				
31	1	1	Sub.		EXCAVACIONES				
32	1	1	Apu.		DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	m3	70,15	21.726,00	1.524.078,90
33	2	2	Apu.		EXCAVACION MECANICA, CARGUE Y RETIRO	m3	15.256,72	21.616,00	329.789.260,00
34	3	3	Apu.		PAÑETE TALUDES	m2	1.173,78	13.225,00	15.523.241,00
35	4	4	Apu.		EXCAVACION MANUAL TALUDES INCLUDE CARGUE Y RETIRO	m3	7.025,36	43.280,00	304.057.581,00
36	5	5	Apu.		EXCAVACION MANUAL CARGUE Y RETIROS	m3	16.232,99	50.974,00	827.460.432,00
37	6	6	Apu.		EXCAVACION MANUAL ENTRE 10 A 15 METROS, CARGUE Y RETIRO	m3	10.097,95	102.011,00	1.030.101.977,00
38	7	7	Apu.		SUBBASE GRANULAR TIPO C BAJO CONTRAPIZO	m3	1.964,21	66.982,00	131.566.714,00
39	8	8	Apu.		EXCAVACION CARGUE Y RETIRO CAISSONS CONSTRUCTIVOS HASTA 5M	m3	3.146,13	50.974,00	160.370.831,00
40					EXCAVACION CARGUE Y RETIRO CAISSONS				

	Código	NatC	le	Resumen	CanPres Ud	Pres	ImpPres
1/0	0	0	0	EDIFICIO ADMINISTRACIÓN	1	37.746.18...	37.746.18...
2/1	-1	0	0	OBRAS PRELIMINARES	1	187.023.0...	187.023.0...
3/2	-1.1	1.1	0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	1,00	18.559.169,20	18.559.169,20
4/3	1.1.1	1.1.1	0	LOCALIZACION TOPOGRAFICA CIMENTACION	6.236,28 m2	1.052,00	6.560.566,56
5/3	1.1.2	1.1.2	0	REPLANTEO Y TRAZADO EJES CONSTRUCCION	6.236,28 m2	1.924,00	11.998.602,72
6/2	1.2	2.2	0	CAMPAMENTO Y PROVISIONALES	1,00	100.345.972...	100.345.972...
7/3	1.2.1	1.2.1	0	CAMPAMENTO M2	216,00 m2	174.206,00	37.628.496,00
8/3	1.2.2	1.2.2	0	RED AGUA PROVISIONAL (50 M.)	6,00 un	376.705,00	2.260.230,00
9/3	1.2.3	1.2.3	0	RED ELECTRICA MT PROVISIONAL	1,00 un	45.872.000,00	45.872.000,00
10/3	1.2.4	1.2.4	0	RED ELECTRICA PROVISIONAL (50 M.)	6,00 un	897.143,00	5.382.858,00
11/3	1.2.5	1.2.5	0	RED INSTALACIONES TELEFONICAS PROVISIONALES	3,00 un	124.614,00	373.842,00
12/3	1.2.6	1.2.6	0	RED INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONAL CAM	2,00 un	1.953.334,00	3.906.668,00
13/3	1.2.7	1.2.7	0	TABLERO ELECTRICO PROVISIONAL 18 CTS	6,00 un	480.313,00	2.881.878,00
14/2	1.3	3.3	0	DEMOLICIONES Y RETIROS	1,00	68.117.919,00	68.117.919,00
15/3	1.3.1	1.3.1	0	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	871,16 m3	32.287,00	28.398.302,92
16/3	1.3.2	1.3.2	0	DEMOLICION CAJUELAS	41,66 m3	81.728,00	3.404.788,48
17/3	1.3.3	1.3.3	0	DEMOLICION CAJAS	7,38 m3	81.728,00	603.152,64
18/3	1.3.4	1.3.4	0	DESENRAICE Y TRANSPORTE ARBOLES DE GRAN POI	25,00 un	1.404.467,00	35.111.675,00
19/1	2	2	0	CIMENTACIONES	1	6.895.930...	6.895.930...
20/2	-2.1	2.1	0	EXCAVACIONES	1,00	3.053.510,04	3.053.510,04
21/3	2.1.1	2.1.1	0	DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	70,15 m3	21.726,00	1.524.078,90
22/3	2.1.2	2.1.2	0	EXCAVACION MECANICA, CARGUE Y RETIRO	15.256,72 m3	21.616,00	329.789.259...
23/3	2.1.3	2.1.3	0	PAÑETE TALUDES	1.173,78 m2	13.225,00	15.523.240,50
24/3	2.1.4	2.1.4	0	EXCAVACION MANUAL TALUDES INCLUDE CARGUE Y RETIRO	7.025,36 m3	43.280,00	304.057.580...
25/3	2.1.5	2.1.5	0	EXCAVACION MANUAL CARGUE Y RETIROS	16.232,99 m3	50.974,00	827.460.432...
26/3	2.1.6	2.1.6	0	EXCAVACION MANUAL ENTRE 10 A 15 METROS, CAR	10.097,95 m3	102.011,00	1.030.101.97...
27/3	2.1.7	2.1.7	0	SUBBASE GRANULAR TIPO C BAJO CONTRAPIZO	1.964,21 m3	66.982,00	131.566.714...
28/3	2.1.8	2.1.8	0	EXCAVACION CARGUE Y RETIRO CAISSONS CONSTR	3.146,13 m3	50.974,00	160.370.830...
29/3	2.1.9	2.1.9	0	EXCAVACION CARGUE Y RETIRO CAISSONS CONSTR	2.054,23 m3	64.928,00	133.377.694...
30/3	2.1.10	2.1.10	0	EXCAVACION CARGUE Y RETIRO CAISSONS CONSTR	780,36 m3	102.011,00	79.605.303,96
31/3	2.1.11	2.1.11	0	EXCAVACION CARGUE Y RETIRO CAISSONS CONSTR	37,65 m3	603.514,00	22.728.652,10

Presupuesto de obra pública en Colombia

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I
5	D Terrassements								
6									
7									
8	Prix	Libelle	Unité	Prix unitaire H.T.					
9									
10	D1 Préparation et installation de chantier								
11	1.00	Installation générale	Fl	210.000	210.000	210000	0	0	0
12	1.01	Installation travaux Haute-Perche Murs	Fl	50.000	50.000	50000	0	0	0
13	1.02	Signalisation verticale provisoire	Fl	50.000	50.000	50000	0	0	0
14	1.03	Eclairage provisoire	U	1.500	0	0	0	0	0
15	1.04	Séparateurs productifs	m3	65	577.500	487500	0	110000	0
16	1.05	Signalisation horizontale provisoire	m2	8	32.800	32800	0	0	0
17									
18				Total famille D1					
19									
20	D2 Décapage et déblais								
21	2.01	Décapage terre végétale	M3	4,2	39.800	34440	0	0	0
22	2.02	Déblais	M3	7	325.500	297300	0	0	0
23	2.03	Purges (y compris remblaiement)	M3	21	89.250	84000	0	0	0
24									
25				Total famille D2					
26									
27	D3 Remblais et dépôts								
28	3.03	Remblais extérieurs	M3	11,5	345.000	345000	0	0	0
29	3.04	Mas en dépôt	M3	7	275.800	253400	0	0	0
30	3.05	Raidissement remblais zone inondable	M3	170	136.000	136000	0	0	0
31				Total famille D3					
32									
33	D4 Couche de forme et PST								
34	4.01	Couche de forme en GNT 060 extérieure	M3	23	747.500	690000	0	28750	0
35									
36				Total famille D4					
37									
38									
39	D5 Modelage et terre végétale								
40	5.01	Revêtement terre végétale des talus	M3	13	21.320	13000	0	4160	0
41	5.02	Terre végétale extérieure	M3	17	78.880	17000	0	5440	0
42						0	0	0	0
43				Total famille D5					
44				Total D Terrassements		2609640	0	148350	0
45									
46	G Chaussées								
47									

Preguntas y respuestas sobre Excel2Presto

Respuestas a las preguntas de los usuarios en los webinars periódicos de Excel2Presto.

Condiciones de uso de Excel2Presto

Siendo licenciatarario, ¿es gratuito este complemento?

Excel2Presto es gratuito.

¿Para que funcione Excel2Presto qué autorización es necesaria tener activada?

Exclusivamente Presto Presupuestos.


	Módulo	Usar	Activado
1	Presupuestos	☒	Sí

¿Cómo puedo instalar el complemento Excel2Presto?

Ejecute el archivo "setup.exe" de la carpeta de instalación de Presto, subcarpeta "Excel2Presto". Para instalarlo debe tener Excel cerrado.

o > OS (C:) > Archivos de programa (x86) > Presto 2020.02 > Excel2Presto >			
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo
	Application Files	16/06/2020 15:07	Carpeta de archivos
	Excel.vsto	02/06/2020 7:27	VSTO Deployment...
	Excel2Presto Manual (EN).pdf	28/04/2020 13:29	Adobe Acrobat D...
	Excel2Presto Manual.pdf	28/04/2020 13:29	Adobe Acrobat D...
	setup.exe	02/06/2020 7:27	Aplicación

Si tiene alguna dificultad, consulte las consultas técnicas de la web, apartado 12.04, accesible desde el menú "Ayuda: Consultas técnicas" de Presto o desde la página web, en la sección "YA TENGO PRESTO".



Excel2Presto

https://consultas.presto.es/Pre...

Presto Búsqueda...

Enlaces con Revit y otros programas **Excel2Presto**

Presupuestos

Código	Resumen
12.05	Excel2Presto
12.05.01	Excel2Presto. Sólo se exportan los primeros 255 caracteres de los textos.
12.05.02	Excel2Presto. No se puede volver a instalar.
12.05.03	Excel2Presto. No aparece el acceso a Excel2Presto.
12.05.04	Excel2Presto. No se abre Presto al ejecutar la exportación.

¿Con Presto 2020.02, es igual?

Presto incorpora en cada nueva versión mejoras e implementaciones de nuevas funcionalidades por lo que le sugiero actualice la versión, si bien el funcionamiento de Excel2Presto es similar.

¿Algún caso práctico para exportar líneas de medición?

Puede exportar cualquier obra de Presto (puede ser alguna de las incluidas como ejemplos en el programa) a Excel mediante "Archivo: Exportar: Excel" incluyendo líneas de medición y luego probar a importarla mediante "Excel2Presto".

Posibilidades generales

¿Para exportar una tarifa de precios qué estructura en el documento de Excel recomiendan tener para importar?

Que esté diferenciado e código, el resumen, la unidad y el precio en distintas columnas.

¿El complemento es interactivo? Si se actualiza el Excel con nuevos datos, ¿habrá que volver a pasar el complemento y generar otro archivo Presto? No se quedan vinculados

Debe volver a leerlo. Para la segunda vez, use el esquema "Excel2PrestoLayout" con las asignaciones de campos que tenía hechas en la primera lectura. Mejor que pasar datos, trabajar directamente con Presto entre empresas y/o departamentos, porque el objetivo no es escribir en Excel y pasarlo a Presto continuamente, sino usar Presto desde el inicio.

¿Se puede exportar desde Excel de cara a actualizar un presupuesto previamente creado en Presto?

Exporte a una obra vacía y luego actualice los precios de la obra que tenía guardada con esta obra nueva mediante las opciones de actualización de Presto.

¿Hace falta que los conceptos superiores los contenga Excel? ¿Código "CanPres"?

Las cantidades presupuestadas "CanPres" han de estar en el Excel para que puedan ser exportadas. Si "CanPres" se calcula a través de líneas de medición y estas existen y se importan, entonces no es necesario porque lo calculará Presto.

¿Se puede incluir mano de obra y material a coste importándolo directamente al Presto? Ya que en muchas ocasiones creamos Excel con los costes

Si crean recursos, partidas, capítulos, etc., háganlo directamente en Presto. Pero si tiene algún Excel así, han de seleccionar una columna como "Conceptos.Nat" y poner bajo ella números identificativos para que sepa discriminar cada naturaleza, como en la imagen siguiente.

D	E
Conceptos.Nat	Conceptos.Resume
Naturaleza Presto	Descripción
4	PRELIMINARES
5	TRAZO Y NIVELES
5	Capítulo
5	✓ Partida
5	Maquinaria
5	Material
5	Mano de obra
5	Otros
5	SUMINISTROS

Si en Excel no está definida la naturaleza, ¿qué asume Presto?

Depende de la jerarquía que detecte. Para el primer nivel capítulos y para el segundo partidas. Use "Separar códigos por nivel" si es que hay código de capítulos y partidas en la misma columna de Excel.

¿También exporta líneas de medición? ¿Y certificaciones?

Líneas de medición, sí. Certificaciones, no.

¿Y si hubiera en Excel líneas de justificación de mediciones? ¿Se exportarían a Presto?

Sí. Hay elementos en el menú emergente para los campos de Mediciones más importantes.

Mediciones.Comentario
Mediciones.N
✓ Mediciones.Longitud
Mediciones.Anchura
Mediciones.Altura
Mediciones.Cantidad
Relaciones.CanPres

¿Los campos en gris los desecha completamente?

Sí, pero se puede seleccionar un campo con el botón derecho del ratón.

¿Es necesario ordenar las columnas en Excel antes de exportar a Presto?

No, lo necesario es la asignación en Excel2Presto, el orden de columnas en Excel no tiene relevancia.

Excel2Presto ¿es capaz de importar tablas dinámicas en Excel?

No.

¿Se podrían exportar e importar las actividades de una planificación?

Use el complemento "04 Planificación temporal: Importar archivos XML de Microsoft Project".

¿Y crear igualmente el diagrama de barras?

El complemento "Importar XML de Microsoft Project" introduce los datos necesarios como las precedencias, duraciones, fechas de inicio y fin para ello.

Estructura de capítulos

¿Cómo se identifica si es capítulo o subcapítulo?

Depende, si hay códigos con varios puntos, el que tiene 0 es capítulo, 1 es subcapítulo, etc. o bien mediante el campo "Naturaleza", si existe.

Excel2Presto 2020.03

Hoja1 Colores

	F0	A Numérico	B Conceptos.Resumen	C Relaciones.Car	D Conceptos.Pre	E Conceptos.Texto	
1 *			Resumen	CanPres	Pres		Numérico
2	01	100	resumen 1	1	4	texto largo texto largo	☒ Cadena
3	02	101	resumen 2	4	9	texto largo texto largo	☐ Inválida
4	03	102	resumen 3	7	14	texto largo texto largo	☐ Conceptos.Código
5	04	103	resumen 4	10	19	texto largo texto largo	☐ Conceptos.Código2
6	05	104	resumen 5	13	24	texto largo texto largo	☐ Conceptos.Nat
7	06	105	resumen 6	16	29	texto largo texto largo	☐ Conceptos.Resumen
8	07	106	resumen 7	19	34	texto largo texto largo	☐ Conceptos.Resumen2
9	08	107	resumen 8	22	39	texto largo texto largo	☒ Conceptos.Texto
10	09	108	resumen 9	25	44	texto largo texto largo	☐ Conceptos.Ud
11	10	109	resumen 10	28	49	texto largo texto largo	☐ Conceptos.Pres

Si el presupuesto tiene subcapítulos, ¿el procedimiento sería igual?

En Excel debe insertar una nueva columna a la derecha de la que contiene el código de los conceptos y pasar a ella los códigos de los subcapítulos.

En la ventana de Excel2Presto deberá asignar el campo "Conceptos.Código" a dicha columna mediante el menú contextual sobre su cabecera y realizar la exportación a continuación.

¿Exporta tantos niveles como tenga el Excel?

Si mantienen una homogeneidad, por ejemplo códigos decimales, sí.

Códigos

Existen códigos duplicados que no ha solucionado, sobre todo la duda son los códigos, ¿por qué cuando se exporta para cotizar no vienen todas las líneas de Excel con códigos y se debe poner uno a uno?

Escriba el mismo código en todas las celdas vacías, por ejemplo "COD". Luego marque "Códigos diferentes" y verá como el complemento añade un número en la exportación a Presto y, por lo tanto, ya ha conseguido tener códigos con solo escribir siempre el mismo en su Excel.

Si en la columna "A" tiene códigos de capítulos, en la columna "B", por ejemplo, escriba:
`=SI(A3<>"";A3;"COD")`


A continuación, copie la fórmula hacia abajo, en el resto de las casillas. De esta manera, tiene rellena, de una sola vez, toda la columna que debe asignar como código.

Cuando hay partidas repetidas en distintos capítulos, al usar el complemento lo importa todo en un mismo nivel, por tanto, solo reconoce un código y no suma las cantidades, habría que darle a la opción de añadir un sufijo al código para que las cuente como independientes. Luego toca revisar y unificar partidas duplicadas. ¿Cómo se soluciona eso de forma rápida?


Utilice estas opciones.



Ya dentro de Presto, para fusionar las que estén bajo el mismo capítulo use "Herramientas: Partidas: Fusionar".



Si están bajo distintos capítulos puede asignar el mismo código a todas mediante "Herramientas: Conceptos: Sustituir". Consulte en el manual de Presto "Presto en la etapa de proyecto: Organización del presupuesto: Reorganización del presupuesto: Sustituir".



Si hay muchos casos puede usar una lista de sustituciones.

¿Qué pasa con los códigos duplicados? Por ejemplo, si en un capítulo 2 está la partida "H025: Hormigón H25" y luego en el capítulo 5 está la misma partida, ¿solo exportará la primera? ¿Cuál es la operación correcta? Entendiendo que se debe mantener el mismo código de acuerdo a instrucciones del mandante.

Para conseguir resultados perfectos, el mandante y el mandatario deben usar Presto. Traer y llevar en dos direcciones los datos de un programa jerarquizado y específico para la construcción (Presto) a otro plano (Excel) no es un proceso óptimo, por bueno que sea Excel2Presto.

En todo caso, deberá pulsar "Códigos diferentes" para que Excel2Presto añada un sufijo al código y así traspase a Presto las dos partidas.

¿Y si el Excel no tiene código, hay muchos que vienen solo con el código de capítulo?

Hay que anotar en Excel el código, aunque sea el mismo, y luego "Códigos diferentes".

Textos y resúmenes

Entiendo que además del resumen exporta el texto de ese resumen, ¿no?

Sí, se ha de seleccionar asignando Conceptos.Texto.

Cuando se exporta un presupuesto a Excel desde Presto y luego se quiere volver a importar sin tocar nada del Excel, ¿cómo se hace para que Excel2Presto detecte que las unidades de obra tienen título y texto?

En este caso concreto, lo más sencillo es importar la hoja de cálculo sobre una obra vacía de Presto mediante la opción "Archivo: Importar: Excel". Si lo quiere hacer mediante "Excel2Presto", debe insertar en la hoja de cálculo de Excel una nueva columna a la derecha de la que contiene el resumen y pasar a ella los textos de las partidas. En la ventana de Excel2Presto deberá asignar el campo "Conceptos.Texto" a dicha columna mediante el menú contextual sobre su cabecera y realizar la exportación a continuación.


¿Cómo tendríamos que organizarlo cuando tenemos también en Excel el texto de la partida y está en la misma columna que el título de la partida?

En Excel, debe insertar una nueva columna a la derecha de la que contiene el resumen y pasar a ella los textos de las partidas. En la ventana de Excel2Presto deberá asignar el campo "Conceptos.Texto" a dicha columna mediante el menú contextual sobre su cabecera y realizar la exportación a continuación.

¿Cómo puedo hacer accesibles los textos de un componente en las columnas del presupuesto?

La función `rtftxt(cadena)` despoja al texto de los caracteres RTF y lo convierte en texto plano para facilitar su lectura:

`rtftxt (Conceptos.Texto)`



¿No es más sencillo copiar la columna de texto y en Excel2Presto decirle que una es Resumen y la otra es Texto? De esa manera todo puede estar en la misma línea

Excel2Presto está hecho de forma que pueda leer varias filas que contengan texto porque hay muchos Excel donde el texto está en varias filas para cada concepto, pero ha de ser a partir de la siguiente a la del Código. Es por ello por lo que he explicado la forma de conseguir que las filas seguidas se conviertan en filas alternas.

Es que no entiendo por qué el texto tiene que estar en una fila distinta para usar Excel2Presto

Misma respuesta anterior. Es posible, pero no frecuente en los Excel que históricamente hemos ido procesando.

Libros Excel de varias hojas

¿Se puede importar de Excel a Presto un archivo de Excel que tenga varias pestañas? Me pasa que manejo presupuestos en un archivo de Excel donde varias pestañas corresponden a distintas especialidades de un solo presupuesto.

Sí, realice la asignación en la primera pestaña y guarde el archivo "Excel2PrestoLayout". Exporte a una obra la primera pestaña.

En las siguientes pestañas abra "Excel2PrestoLayout" y exporte a otra obra y al final fusione todas las obras.

¿Se podrían exportar también las líneas de medición de las diferentes partidas? Si es que sí, ¿cómo se haría? Imaginemos que tenemos líneas de medición con diferente cantidad en cada partida y que cada partida puede tener diferente composición de líneas de medición (columnas de Ud, Longitud, Anchura, Altura, etc.).

Sí, asignando "Mediciones.N", "Mediciones.Longitud", etc.

Si tiene hojas de Excel (solapas) que tienen colocados estos campos en diferentes columnas tendrá que modificar la asignación de campos y exportar cada solapa a obras distintas y luego fusionarlas, usando una como maestra e insertando los capítulos de cada una de las otras.

Para ello, asegúrese de que los códigos son distintos entre ellas. No puede haber una partida "0001: COLOCACIÓN HORMIGÓN" en una pestaña y "0001: COLOCACIÓN FERRALLA" en otra. Caso de haber códigos iguales, antes de fusionar, anteponga en cada obra independiente como prefijo "01" para la obra 1, "02" para la obra 2, o algún código con igual propósito.

01.0001 COLOCACIÓN HORMIGÓN

02.0001 COLOCACIÓN FERRALLA

¿En el caso de hojas Excel con APU separados uno por hoja en el mismo archivo, cómo funcionaría para exportar los APU a Presto?

Los Análisis de Precios Unitarios, APU, son una presentación de datos especial, donde está la partida generalmente seguida de sus descompuestos. Habría que realizar la asignación de campos en la primera hoja, guardar el esquema y exportar. Si el resultado es correcto, usar el esquema para las demás hojas.

Excel

¿Puedes enseñar la forma de crear números correlativos en Excel?

Escriba en una celda "1" y en la inferior "2" y luego arrastre hacia abajo el rango de las dos celdas.

Errores

El texto importado se corta a mitad de la descripción. ¿Hay alguna manera de que salga entero?

Debido a un error de Excel reportado por Microsoft, en algunas ocasiones los complementos no pueden leer completamente el contenido de los textos largos, exportándose sólo los 255 primeros caracteres. La solución es copiar un texto de más de 255 caracteres en una de las 8 primeras filas de la hoja de cálculo, dentro de la misma columna. Al volver a analizar la hoja con "Excel2Presto" obtendremos los textos completos.

Es decir, una vez que existan más de 255 caracteres en alguna de las primeras 8 filas, ya se arregla para todo el contenido del Excel.

Estoy probando con la versión 2020.1, y al exportar no abre PRESTO

Abra su versión de Presto como administrador, cierre Presto y luego ábralo normalmente.